

## Configuração Outlook Express

### Passo 1

1. Introduzir os dados pessoais do utilizador.
  2. Clicar **Seguinte**.
- Se não for a primeira vez que inicia o Outlook, poderá configurar no menu **Ferramentas (imagem Passo 6)** depois **Contas**.
3. Seleccionar separador **Correio (Ver imagem Passo 7)**.
  4. Clicar em **Adicionar**.
  5. Clicar em **Correio**.

**Assistente de Ligação à Internet**

**O seu nome**

Quando enviar correio electrónico, o nome será apresentado no campo 'De' na mensagem a enviar. Escreva o nome tal como deseja que seja apresentado.


Nome:

Por exemplo: Jorge Santos

< Retroceder **Seguinte >** Cancelar

## Passo 2

1. Introduzir o endereço de correio electrónico.
2. Clicar **Seguinte**.



**Assistente de Ligação à Internet**

**Endereço de correio electrónico da Internet**

O seu endereço de correio electrónico é o endereço que outras pessoas utilizam para lhe enviar mensagens de correio electrónico.

Endereço de correio electrónico:

Por exemplo: alguem@microsoft.com

< Retroceder   Seguinte >   Cancelar

### Passo 3

1. Para a configuração **POP** seleccionar **POP3** e inserir em ambos os servidores **mail.uevora.pt**.
2. Clicar **Seguinte**.

**Assistente de Ligação à Internet**

**Nomes de servidores de correio electrónico**

O meu servidor de correio a receber é um servidor .


Servidor de correio a receber (POP3, IMAP ou HTTP):

Um servidor SMTP é aquele que é utilizado para o seu correio electrónico a enviar.

Servidor de correio a enviar (SMTP):

< Retroceder   Seguinte >   Cancelar

- Para a configuração **IMAP** seleccionar **IMAP** e inserir em ambos os servidores **mail.uevora.pt**.
1. Clicar **Seguinte**.



**Assistente de Ligação à Internet** [X]

**Nomes de servidores de correio electrónico**

O meu servidor de correio a receber é um servidor  .

Servidor de correio a receber (POP3, IMAP ou HTTP):


Um servidor SMTP é aquele que é utilizado para o seu correio electrónico a enviar.


Servidor de correio a enviar (SMTP):

< Retroceder   Seguinte >   Cancelar

**Passo 4**

1. Introduza os dados de login da conta de email.
2. Clicar **Seguinte**.

**Assistente de Ligação à Internet** 

**Início de sessão no correio da Internet** 

Escreva o nome de conta e palavra-passe que lhe foram atribuídos pelo fornecedor de serviços Internet.

Nome da conta:

Palavra-passe:


Memorizar palavra-passe

Se o seu fornecedor de serviços Internet pedir para utilizar a autenticação por palavra-passe segura (SPA) para aceder à sua conta de correio, seleccione a caixa de verificação 'Iniciar sessão com autenticação por palavra-passe segura (SPA)'.

Iniciar sessão com autenticação por palavra-passe segura (SPA)


### Passo 5

1. Concluir a configuração inicial no entanto ainda existem alterações a fazer.
2. Clicar **Seguinte**.




### Passo 6

1. Clique no menu **Ferramentas** e escolha a opção **Contas**.
2. Clicar **Seguinte**.




### Passo 7

1. Seleccione o *separador* **Correio**.
2. Clique no botão **Propriedades**.



### Passo 8

1. Seleccione o *separador* **Servidores**.
2. Seleccione a opção **O meu servidor requer Autenticação**.
3. Clicar **Aplicar**.





### Passo 9

1. Seleccione o separador **Avançadas**.
2. Insira em *Correio a enviar* a porta : **465**.
3. Seleccione a opção **O meu servidor requer Autenticação** em ambos os correios.
4. Insira em *Correio a receber* a porta : **993** para IMAP ou **995** para POP3.
5. Clicar **Aplicar**.
6. Clicar **OK**.

