

---


# Linux

---

## INSTALAÇÃO DO DRIVER

Instalar o driver fazendo duplo clique sobre o ficheiro de extensão deb.

Este ficheiro pode ser descarregado a partir do link <http://ftp.uevora.pt/pub/Windrivers/index.php?path=Printers%2FXerox+C8135/>




## CONFIGURAÇÃO DO DRIVER

Depois do driver instalado, abrir uma janela Terminal e introduzir os seguintes comandos:


Xhost +si:localuser:lp

Sudo xeroxprtmgr


Introduzir a password do utilizador




Este comando vai abrir o Xerox Printer Manager onde podemos adicionar e configurar a impressora.

Clicar no botão esquerdo  para abrir a janela onde se pode adicionar a impressora



Clicar no botão da direita  e escolher a opção “Manual Install...”



Deverá ser introduzida a seguinte informação na janela de Queue Settings


Queue Name: nome identificativo

Printer Model: Xerox AltaLink C8030


Connection Type: TCP/IP (Workstation to Printer)

IP/DNS: 193.136.216.155

Pode-se activar a caixa “Make This My Default Printer”




Ficará como mostrado na figura ao lado.  
Clicar em OK.



The screenshot shows a 'Queue Settings' dialog box with the following fields and options:

- Queue Name:** Xerox\_C8135
- Printer Model:** A list box containing Xerox AltaLink B8075, Xerox AltaLink B8090, Xerox AltaLink C8030 (highlighted), Xerox AltaLink C8035, and Xerox AltaLink C8045.
- Connection Type:** TCP/IP (Workstation to Printer)
- IP/DNS:** 193.136.216.155
- Server Queue Name:** (Empty field)
- Make This My Default Printer
- Disable User Interface
- Buttons: OK, Cancel, and a printer icon button.

Volta-se à janela do Xerox Printer Manager, agora já com a printer criada. Seleccioná-la e

clicar no botão da direita 

Escolher a opção "Queue Preferences..." para se fazerem as últimas configurações à impressora.




No separador Paper/Output, na secção Paper, alterar em Other Size para o formato A4



No separador "Configuration" confirmar em Bi-Directional Setup... se está Off.



Clicar em OK.



No botão Accounting... configurar com os seguintes dados:


Accounting System: Xerox Standard Accounting

Accounting Prompt: Do not prompt

Default User ID: PIN do utilizador

Clicar em OK

Clicar em OK



Se se abrir a janela de Printers do Linux deverá já constar a nova impressora Xerox

